



LOCAL MT5 -&gt; TRADELOCKER

# セットアップガイド

インストールから安全なコピー開始まで



SuperFundedは、このソフトウェアで使用する認証情報や注文処理情報を保持しません。ご利用は自己責任で行ってください。

## 01 / INSTALL

# インストール

ダウンロードしたファイルを確認し、Windowsへアプリを追加します。

1

## ZIPを展開

受け取ったZIPを右クリックして「すべて展開」を選び、展開先フォルダーを開きます。ZIPの中から直接MSIを実行せず、SuperFunded-Copier-MVP-0.11.0-Setup.msiと日本語ガイドが揃っていることを確認してください。

2

## MSIを実行してインストール

展開したフォルダー内の「SuperFunded-Copier-MVP-0.11.0-Setup.msi」をダブルクリックし、画面の案内に沿って進みます。インストール先は初期設定のままで構いません。インストールが完了するまで画面を閉じずにお待ちください。

3

## 完了画面から起動

最後の画面で Launch SuperFunded Copier にチェックが付いていることを確認し、Finishを押します。アプリがすぐ起動します。次回からはデスクトップに作成された SuperFunded Copier のショートカットをダブルクリックしてください。

## 未署名版について

現在のMSIは未署名です。Windowsが発行元不明の警告を表示する場合があります。案内された共有リンクからダウンロードしたものと、ファイル名が正しいことを確認してから実行してください。セキュリティ機能を無効化する必要はありません。


v0.11.0 MSI SHA-256

A4B97B10FEB524D204B86EAE967EAB237315AD9D27A6298CE8DD73BB4358923B

## 02 / MT5

# MT5を接続

管理アプリとMT5 EAを6桁のPAIRコードで接続します。



- **1. アプリを起動**  
右上のJP / ENで日本語を選択し、MT5 SOURCEカードに表示される6桁のPAIRコードを確認します。
- **2. WebRequestを許可**  
MT5の ツール > オプション > エキスパートアドバイザー で、http://127.0.0.1:17842 を許可URLへ追加します。
- **3. EAをチャートへ追加**  
SuperFundedCopierEAを1つのチャートへ追加し、PairingCodeへアプリの6桁コードを入力します。AutoTradingも有効にします。
- **4. 接続を確認**  
MT5 SOURCEが接続済みになれば完了です。アプリとMT5は同じPCまたはVPSで起動してください。


## チャートの銘柄には限定されません

このEAはチャートの銘柄ではなく、同じMT5口座で発生した取引イベント全体を監視します。USDJPYチャートに設置しても、EURUSDやゴールドなど他の銘柄もコピー対象です。本ツールはクラウド型ではなく、ローカル環境のみで動作します。管理アプリとコピー元MT5を同じWindows PCまたはVPSで起動してください。別のPCや停止中のPCで発生した注文はコピーできません。重複送信を避けるため、同じMT5口座では任意の1チャートにEAを1つだけ設置してください。

## 03 / TRADELOCKER

# TradeLockerを接続して開始

コピー先口座とリスク設定を確認してから開始します。



## 接続情報

DemoまたはLive、サーバー名 PTTSER、メールアドレス、パスワードを入力します。必要ならログイン情報を保存をオンにします。

## コピー先口座

TradeLockerに接続後、コピー先口座を選択します。最初はDemo口座と小さなロットを推奨します。

## コピー方法

同一ロット、ロット倍率、口座残高比率から選択し、Stop Loss / Take Profitのコピー設定を確認します。

## 開始と一時停止

コピー開始を押します。一時停止は新規コピーを止めるだけで、既存ポジションを決済しません。

## 04 / REMOTE

# VPSで外出先から利用する

Windows VPS上でコピーを常時稼働させ、外出先から状態を確認します。

1

## Windows VPSを用意

Windowsのデスクトップへ接続できるVPSを契約し、VPS事業者から届いた接続先、ユーザー名、パスワードを確認します。MetaTrader内蔵の仮想ホスティングでは管理アプリを起動できないため、通常のWindows VPSを使用してください。

2

## VPSへMT5とアプリを設置

VPSのWindows画面へ接続し、コピー元のMT5とSuperFunded Copierを同じVPSへインストールします。MT5へEAを追加し、PAIRコードで接続してからTradeLockerへログインし、コピー先口座とコピー方法を設定します。

3

## VPS上でコピーを継続

コピー開始後はMT5と管理アプリを起動したまま、リモートデスクトップの画面を閉じて接続を終了します。VPSからサインアウトしたり、Windowsをシャットダウンしたりしないでください。VPSが再起動した場合は、再接続してMT5と管理アプリを起動し直します。

4

## モバイルで両口座を監視

外出前にMT5モバイルとTradeLockerアプリまたはWeb版へログインし、コピー元とコピー先の両方を確認できる状態にします。MT5モバイルは監視と手動操作で、EAと管理アプリはWindows VPS上で動き続ける必要があります。


### 外出前チェック

VPS稼働中 / MT5 SOURCE 接続済み / TradeLocker 接続済み / コピー稼働中 / 片側ポジション警告なし / Demo口座または小ロット / モバイルで両口座へログイン済み

## 05 / NOTICE

## 警告と利用上の注意

問題が起きたときの確認事項と、利用前に同意いただく重要事項です。



- **MT5が接続待機中**  
EAがチャート上で動作しているか、PAIRコード、AutoTrading、WebRequest許可URL、同じPC/VPS上での起動を確認します。
- **TradeLockerに接続できない**  
Demo / Live、PTTSE、メール、パスワードを確認します。利用口座でPublic APIが利用できる必要があります。
- **MT5 ONLY / TL ONLY**  
片側だけにポジションがあります。銘柄・方向・数量を確認し、必要なら手動で両口座を整合させてからコピーを再開します。

## 自己責任と免責

本ツールの利用は、利用者自身の判断と責任で行ってください。相場変動、注文の遅延・不成立・重複、通信障害、APIやプラットフォームの仕様変更、設定ミス、その他本ツールの利用または利用不能によって生じた取引損失・機会損失・その他の損害について、SuperFundedは責任を負いません。実運用前に必ずDemo口座と小さなロットで十分に確認し、稼働中もMT5とTradeLockerの両方を監視してください。本ツールについて個別の技術サポートおよび取引判断のサポートは提供していません。